

新車価格検索

車両通称名取得

リクエストURL

<https://service.j-carnet.net//api/kakaku/1/>

パラメータ	項目名	説明	必須	値
key	固有キー	APIを利用するために割り当てられたキーを設定します。	○	
maker	メーカー	車両メーカーを設定します。	○	※メーカー一覧参照

新車価格取得

リクエストURL

<https://service.j-carnet.net/api/kakaku/2/>

パラメータ	項目名	説明	必須	値
key	固有キー	APIを利用するために割り当てられたキーを設定します。	○	
maker	メーカー	車両メーカーを設定します。	○	※メーカー一覧参照
carname	通称名	車両の通称名を設定します。	○	

メーカーオプション・ディーラーオプション価格一覧取得

リクエストURL

<https://service.j-carnet.net/api/kakaku/3/>

パラメータ	項目名	説明	必須	値
key	固有キー	APIを利用するために割り当てられたキーを設定します。	○	
code	コード		○	

部品価格検索

車両検索(型式番号・類別番号)

リクエストURL

<https://service.j-carnet.net/api/buhinkakaku/1/>

パラメータ	項目名	説明	必須	値
key	固有キー	APIを利用するために割り当てられたキーを設定します。	○	
parSitei	型式番号	車両の型式番号を設定します。	○	
parRui	類別番号	車両の類別番号を設定します。	○	

車両検索(型式)

リクエストURL

<https://service.j-carnet.net/api/buhinkakaku/1/>

パラメータ	項目名	説明	必須	値
key	固有キー	APIを利用するために割り当てられたキーを設定します。	○	
parKata	型式	車両の型式を設定します。	○	

部品検索

リクエストURL

<https://service.j-carnet.net/api/buhinkakaku/2/>

パラメータ	項目名	説明	必須	値
key	固有キー	APIを利用するために割り当てられたキーを設定します。	○	
parKurum	取得したNC	車両の型式番号を設定します。	○	

作業点数検索

作業点数一覧取得

リクエストURL

<https://service.j-carnet.net/api/tensusagyo/1/>

パラメータ	項目名	説明	必須	値
key	固有キー	APIを利用するために割り当てられたキーを設定します。	○	
carname	メーカー	車両メーカーを設定します。	○	※メーカー一覧参照

作業点数取得

リクエストURL

<https://service.j-carnet.net/api/tensusagyo/2/>

パラメータ	項目名	説明	必須	値
key	固有キー	APIを利用するために割り当てられたキーを設定します。	○	
wmcd	ワークモデルコード		○	

車種検索

メーカー名取得

リクエストURL

<https://service.j-carnet.net/api/syogen2/1/>

パラメータ	項目名	説明	必須	値
key	固有キー	APIを利用するために割り当てられたキーを設定します。	○	

通称名取得

リクエストURL

https://service.j-carnet.net/api/syogen_nenryo/2/

パラメータ	項目名	説明	必須	値
key	固有キー	APIを利用するために割り当てられたキーを設定します。	○	
maker	メーカー	車両メーカーを設定します。	○	※メーカー一覧参照

車両型式取得

リクエストURL

<https://service.j-carnet.net/api/syogen/4/>

パラメータ	項目名	説明	必須	値
key	固有キー	APIを利用するために割り当てられたキーを設定します。	○	
maker	メーカー	車両メーカーを設定します。	○	※メーカー一覧参照
carname	通称名	車両の通称名を設定します。	○	

車両グレード取得

リクエストURL

<https://service.j-carnet.net/api/syogen2/3/>

パラメータ	項目名	説明	必須	値
key	固有キー	APIを利用するために割り当てられたキーを設定します。	○	
maker	メーカー	車両メーカーを設定します。	○	※メーカー一覧参照
carname	通称名	車両の通称名を設定します。	○	
katasiki	型式	車両の型式を設定します。	○	

諸元検索

型式類別番号で検索

リクエストURL

<https://service.j-carnet.net/api/syogen2/10/>

パラメータ	項目名	説明	必須	値
key	固有キー	APIを利用するために割り当てられたキーを設定します。	○	
katano	型式番号	車両の型式番号を設定します。	○	
ruino	類別番号	車両の類別番号を設定します。	○	

車種で検索

リクエストURL

<https://service.j-carnet.net/api/syogen2/11/>

パラメータ	項目名	説明	必須	値
key	固有キー	APIを利用するために割り当てられたキーを設定します。	○	
maker	メーカー	車両メーカーを設定します。	○	※メーカー一覧参照
carname	通称名	車両の通称名を設定します。	○	
katasiki	型式	車両の型式を設定します。	○	
grade	グレード	車両のグレードを設定します。	○	

諸元取得

リクエストURL

<https://service.j-carnet.net/api/syogen2/12/>

パラメータ	項目名	説明	必須	値
key	固有キー	APIを利用するために割り当てられたキーを設定します。	○	
katano	型式番号	車両の型式番号を設定します。	○	
ruino	類別番号	車両の類別番号を設定します。	○	
maker	メーカー	車両メーカーを設定します。	○	※メーカー一覧参照
carname	通称名	車両の通称名を設定します。	○	
carnamecd			○	
katasiki	型式	車両の型式を設定します。	○	
katasikicd			○	